

Start - Parameter für Fastviewer

Sie können das Programm Fastviewer mit verschiedenen Parametern starten, um vorab gewisse Optionen an das Programm zu übergeben.

Richten Sie sich dazu eine Verknüpfung zu der Fastmaster.exe ein und ergänzen die möglichen Parameter:




/record

Zeichnet die Sitzung auf und fordert nach Beendigung zur Eingabe eines Dateinamens zum Speichern auf; die Aufnahme wird in einem proprietären Format gespeichert, wodurch sie vor Fälschung und Manipulation gesichert ist.

Beim Speichern stehen zwei Dateiformate zur Auswahl:

.exe - Selbstständige Wiedergabe-Datei → spielt die Aufzeichnung direkt ab

.fwwrec - Aufzeichnungsdatei → zum Abspielen bedarf es der Master oder Client.exe und dem Parameter *„/play: Dateiname.fwwrec“*



/record:Verzeichnis

Überschreibt den oben genannten Parameter und speichert die Datei in dem angegebenen Verzeichnis ab.

Die gespeicherte Datei erhält folgenden Namen

„Session Sitzungsnummer Datum Uhrzeit.fw“ → z.B. *Session 14369 2013-7-1 12.56.8.exe*

Beispiel: */record:C:\daten\fwssessions* bzw. */record:"C:\FastViewer Sitzungen"*

/ playback: "Dateiname.fwrec"

Startet die Wiedergabe der unter Dateiname angegebenen Aufzeichnung.

/ info: "Ihre Textnachricht"

Nach Sitzungsende wird im Onlinelog der angegebene Text in die Spalte „Info/Start“ übergeben.

/ infoend: "Ihre Textnachricht"

Nach Sitzungsende wird im Onlinelog der angegebene Text in die Spalte „Info/End“ übergeben.

/ monitor:n

Wählt einen Monitor, der nach Sitzungsstart übertragen werden soll (insofern mehrere Monitore verwendet werden). Hierbei steht „n“ für die Monitor-ID.

/ proxyconfig:xx

Wählen Sie (unabhängig vom Standardbrowser) den Browser, aus welchem die Proxyeinstellungen ausgelesen werden sollen.

IE für Internet Explorer
FF für Mozilla Firefox

/ lang:xxxxxx

Legen Sie die Sprache der FastViewer Oberfläche fest. Diese wird automatisch gewählt, insofern dieser Parameter nicht verwendet wird.

Folgende Sprachen werden unterstützt:

0x0407 Deutsch	0x0410 Italian
0x0409 English	0x0411 Japanese
0x040C French	0x0816 Portugiesisch
0x0416 Brazil	0x0418 Romania
0x0004 Chineses (simplified)	0x0419 Russian
0x0813 Dutch	0x040A Spanish
0x0408 Greek	0x041F Turkish

/sessionid:Sitzungsnummer

Startet das Teilnehmendenmodul unter der angegebenen Sitzungsnummer.

/sessionpassword:Passwort

Startet das Teilnehmendenmodul mit dem angegebenen Passwort. Nur in Verbindung mit der/sessionid.

/sessionclientname:Benutzendename

Startet das Teilnehmendenmodul mit den angegebenen Benutzernamen.

/suppressdialog

Hiermit kann der nach Beenden einer Session angezeigte Dialog ausgeblendet werden.

/loginusername:Benutzendename

Übergeben Sie mit diesem Parameter bei Verbindungsaufbau einen Usernamen für einen automatisierten Login. Dieser Parameter funktioniert lediglich in Verbindung mit /loginpassword.

/loginpassword:Passwort

Übergeben Sie mit diesem Parameter bei Verbindungsaufbau ein Passwort für einen automatisierten Login. Dieser Parameter funktioniert lediglich in Verbindung mit /loginusername.

Support

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie die IHK-GfI unter

E-Mail: fastviewer@gfi.ihk.de

Telefon: +49 (231) 9746 – 4433